

Unfallversicherung

Die UVG-Beiträge richten sich in der Regel danach, mit welchen Unfallrisiken die Arbeit an einem bestimmten Arbeitsplatz verbunden sind. Daher unterscheiden wird zwischen verschiedenen Betriebsteilen, welche mit den jeweiligen UVG-Ansätzen abzurechnen sind. Gegebenenfalls unterscheiden sich die UVG-Beiträge auch zwischen Männer und Frauen.

Diese Unterschiede können in der Definition der *Versicherungsstammdaten* eingerichtet werden. Ein Beispiel dafür ist die im Lieferumfang enthaltene Versicherungsdefinition *SUVA*, welche wir in diesem WinLohn Tipp genauer ansehen. Auf gleiche Weise können weitere Versicherungen und Pensionskassen eingerichtet werden.


Im Lieferumfang (der Schweizer Programmversion) sind bereits folgende drei Lohnarten für de UVG-Beiträge enthalten:

- 301 UVG-Beitrag
- 302 UVG-Beitrag (ohne Abzug)
- 303 BU-Vers. (ohne Abzug)

Diese drei Lohnarten sind für die Beitragsabrechnungen mit der SUVA vorgesehen, können jedoch bei Betrieben, welche nicht der SUVA unterstellt sind, auch verwendet werden.

Lohnart	Mitrechnen auf abgerechneten Lohn	Code Teil 1	Code Teil 2	Sort	Faktor Arbeitnehmer Frauen	Faktor Arbeitgeber Frauen
0301 UVG-Beitrag	<input checked="" type="checkbox"/>	A	1 (BU- und NBU-versichert, mit NBU Abzug)	1	<0.0000>	0.6090
0302 UVG-Beitrag (ohne Abzug)	<input checked="" type="checkbox"/>	A	2 (BU- und NBU-versichert, ohne NBU Abzug)	2	0.0000	2.0690
0303 BU-Vers. (ohne Abzug)	<input checked="" type="checkbox"/>	A	3 (nur BU-versichert)	3	0.0000	0.6090
0301 UVG-Beitrag	<input checked="" type="checkbox"/>	B	1 (BU- und NBU-versichert, mit NBU Abzug)	4	1.6200	0.9400
0302 UVG-Beitrag (ohne Abzug)	<input checked="" type="checkbox"/>	B	2 (BU- und NBU-versichert, ohne NBU Abzug)	5	0.0000	2.5600
0303 BU-Vers. (ohne Abzug)	<input checked="" type="checkbox"/>	B	3 (nur BU-versichert)	6	0.0000	0.9400

Diese drei Lohnarten sind in den *Versicherungsstammdaten* im Blatt *Lohnart* einzutragen und allenfalls die Ansätze zu mutieren. Damit ist festgelegt, bei welchen Versicherungs-codes die UVG-Beiträge der Mitarbeiter zu berechnen sind.



Um das Ganze zu automatisieren, ist in den *Versicherungsstammdaten* im Blatt *Optionen* der Schalter *Lohnarten automatisch in Lohnlauf übertragen* zu aktivieren.

Im *Personalstamm* im Blatt *Versicherung* wird


Versicherung	Code Teil 1	Code Teil 2	Sort	Versichert
001 SUVA	A	0 (nicht UVG-versichert)		
100 UVGZ-Versicherung	1	0		
110 KTG-Versicherung	1	2	2	
120 BVG-Versicherung	A	2	3	27119.2

die Versicherung gewählt und der Versicherungscode eingetragen. Durch diese Verbindung zwischen Mitarbeiter und Versicherung werden die UVG-Beiträge automatisch berechnet und müssen nicht mehr manuell im Personalstamm, Blatt *Abzüge* eingetragen werden.

Betrieb ist nicht der SUVA unterstellt

Wenn Ihr Betrieb nicht der SUVA unterstellt ist, muss dieser Mechanismus deaktiviert werden:

- Setzen Sie in den *Mandant Stammdaten* im Blatt *Optionen 1* den Schalter *Betrieb ist der SUVA unterstellt* auf inaktiv.
- Setzen Sie im *Versicherungsstamm* der SUVA-Versicherung im Blatt *Optionen* die Schalter *Eingabe im Personalstamm zwingen* und *Lohnarten automatisch in Lohnlauf übertragen* auf inaktiv.



Nun können Sie die drei Lohnarten 301, 302 und 303 gleich wie alle anderen Lohnarten verwenden.